

## Jak przygotować CSV plik dla importu ładunku

W pierwszej linii należy wpisać nazwę kolumny lub pozostawić ją pustą.  
Wypełnij puste pola, przestrzegając następującej kolejności kolumn:

**Kolumna A - Rodzaj oferty** (wymagane)

Aby wskazać rodzaj oferty, należy określić:  
0 - ładunek

**Kolumna B - Kraj załadunku** (wymagane)

Nazwa kraju w języku angielskim lub kod państwa ISO, np. Lithuania lub LT.

**Kolumna C - Region w kraju załadunku** (opcjonalne)

Nazwę regionu należy podać w języku angielskim, np. Vilnius reg.

**Kolumna D - Miasto załadunku** (opcjonalne)

Nazwę miasta należy podać w języku angielskim lub rosyjskim, np. Berlin (Берлин), Москва (Moscow)

**Kolumna E - Kod pocztowy miasta załadunku** (opcjonalnie)

Kod pocztowy miasta załadunku, np. DE-26719  
Ważne: nie zapomnij podać regionu lub miasta w kraju załadunku

**Kolumna F - Kraj rozładunku** (obowiązkowe)

Nazwa kraju w języku angielskim lub kod państwa ISO, np. Latvia lub LV

**Kolumna G - Region w kraju rozładunku** (opcjonalne)

Nazwę regionu należy podać w języku angielskim, np. Warsaw reg.

**Kolumna H - Nazwa miasta rozładunku** (wymagane)

Nazwę miasta należy podać w języku angielskim lub rosyjskim, np. Париж (Paris), Hamburg (Гамбург)

**Kolumna I - Kod pocztowy miasta rozładunku** (opcjonalne)

Kod pocztowy miasta rozładunku, np. DE-08172  
Ważne: nie zapomnij podać regionu lub miasta w kraju rozładunku.

**Kolumna J - Data załadowania** (wymagane)

Podaj datę w formacie dd.mm.yyyy, np. 23.12.2017  
dd to dzień,  
mm - miesiąc,  
yyyy jest rokiem.

**Kolumna K - Ładunek jest ważny do** (obowiązkowe)

Określ, do kiedy jest ważna oferta ładunków oraz podaj datę w formacie dd.mm.rrrr, np. 25.12.2017  
dd to dzień,  
mm - miesiąc,  
rrrr jest rokiem.

**Kolumna L - Komentarz** (opcjonalne)

Możliwość napisania komentarza do ładunku, np. rodzaj załadunku, rodzaj ładunku, dodatkowe informacje itp.

**Kolumna M - Waga ładunku** (wymagane)

Podaj wagę ładunku w tonach, np: 3,5 lub 20 itd.

**Kolumna N - Objętość ładunku** (opcjonalne)

Określ ilość ładunku w m<sup>3</sup>, np. 82 lub 84 itd.

**Kolumna O - Długość ładunku** (opcjonalne)

Określ długość ładunku w ldm z dokładnością do 1/10, np. 6 lub 13,6 itd.

**Kolumna P - Liczba europalet** (opcjonalne)

Określ liczbę euro palet w sztukach.

**Kolumna Q - Typ nadwozia** (opcjonalne)

Określ typ nadwozia, np. plandeka 92, izoterma, lodówka itd.  
Możesz określić kilka typów nadwozia, oddzielając je przecinkami (,).

**Kolumna R - Liczba samochodów** (opcjonalne)

Określ liczbę samochodów w sztukach.

**Kolumna S - Koszt frachtu** (opcjonalne)

Wprowadź koszt frachtu

**Kolumna T - Kod waluty** (opcjonalne)

Określ kod waluty ISO, np. EUR, PLN, UAH

**U Kolumna - Sposób załadunku** (opcjonalne)

Wskaż sposób załadunku:

back,

top,

side.

Możesz wskazać kilka sposobów ładowania, oddzielając je przecinkami (.). Np. top, side.

**Kolumna V - Typ załadunku** (opcjonalne)

Określ typ załadunku:

full,

partial

Określając kilka typów ładowania, rozdzielaj je przecinkami (.). Np. full, partial.

**Kolumna W - ADR (klasa zagrożenia)** (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - brak ADR

1 ... 9 - klasa ADR

**Kolumna X - TIR** (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - TIR nie występuje,

1 - TIR jest.

**Kolumna Y - Deklaracja** (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - nie,

1 - tak

**Kolumna Z - Winda** (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - niepotrzebna,

1 - potrzebna

**Kolumna AA - Manipulator** (opcjonalne)

Wprowadź wymagane informacje:

0 - niepotrzebny,

1 - potrzebny

Zapisz plik w formacie CSV z następującymi ustawieniami:

- kodowanie UTF-8

- separator; (semicolon)

Zamieść plik na stronie Cargo w zakładce "Importuj". Po dodaniu pliku możesz pobrać plik z wynikami.

Pierwsza rubryka w tabeli zawiera wynik:

"OK" - oferta została dodana

"Błąd" - opis błędu.